No, non lo voglio Edge come browser predefinito!

In Windows 10 e versioni successive

Ancora tu! Non dovevamo vederci più?

Ok, allora oltre a Microsoft Edge ho installato i browser più diffusi (Google Chrome e Mozilla Firefox), ne ho scelto uno come browser predefinito in base alle migliori prestazioni con i siti che visito più spesso, negli altri due ho disattivato il controllo all'avvio, e nelle impostazioni di sistema mi sono assicurato che l'applicazione predefinita per la navigazione internet sia quella che ho deciso.

E ogni tanto, quando avvio Microsoft Edge, mi chiede di impostarlo come browser predefinito. Oltretutto con un tono che parrebbe suggerire che qualsiasi altra impostazione potrebbe essere un problema.

Anche nelle impostazioni di sistema viene segnalato una *"anomalia"* nell'impostazione del browser predefinito.

E quindi?

E quindi si passa a metodi più persuasivi, visto che con le buone pare non si risolva niente! 😬

Sembra ci siano varie soluzioni, ma quella più rapida è questa:

- Aprire una finestra di "Prompt di Comandi" (o "Terminale") eseguendola **come amministratore**;
- immettere il seguente comando (seguito da [Invio]):

```
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge /v
DefaultBrowserSettingEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
```

- chiudere la finestra con il comando `exit` [Invio]

Perché l'impostazione abbia effetto, occorre riavviare il PC.

Verificato su: Windows 10 versione 10.0.19045.2604 (22H2)

Riferimenti:
https://answers.microsoft.com/en-us/microsoftedge/forum/all/force-edge-to-stop-asking-to-change-default/7b95f8a5-43a6-4917-aa2c-04ce9025785e

XS Wiki - https://www.siscoxs.it/wiki/

Link permanente:
https://www.siscoxs.it/wiki/note:win10edgedef

Ultimo aggiornamento: **2023-02-28 10:26**